



Анатолий Кондрух

# Без заминки

Дозаряжание и перезаряжание оружия в практической стрельбе

*Правилами по практической стрельбе для пистолета, гладкоствольного ружья и карабина предусмотрено выполнение различных упражнений, включая средние (до 16 выстрелов) и длинные (до 32 выстрелов). Поэтому, совершенно очевидно, что за время выполнения упражнений стрелку необходимо производить смену магазина пистолета и карабина, или дозаряжать патроны в гладкоствольное ружьё.*

**У**мение быстро производить процедуру заряжания и дозаряжания оружия очень важно и влияют на время выполнения упражнения. Особенно ярко это проявляется при выполнении упражнений из гладкоствольного ружья. Стрелок, который быстро дозаряжает ружьё и умеет точно поражать мишени, имеет гораздо больше шансов победить, чем стрелок, который очень быстро и точно поражает мишени, но не обладает навыком быстрого заряжания и дозаряжания ружья. С точки зрения баланса между точностью

стрельбы, тактикой и, казалось бы техническим, второстепенным навыком быстро заряжать оружие, это выглядит неправильным... Но таковы существующие правила спорта, такова жизнь.

Рассмотрим заряжание и перезаряжание оружия на примере пистолета.

На средних и длинных упражнениях возникает необходимость перезарядить пистолет, то есть поменять магазин.

В ходе тренировок необходимо особое внимание уделять скорости и технике перезаряжания оружия.

Опытный стрелок меняет магазин на пистолете с кнопкой выбрасывателя за 1-1,5 секунды. Это время между последним выстрелом со «старым» магазином и первым выстрелом с «новым» магазином. Выстрелы должны быть с попаданием в металлическую тарелку диаметром 30 см, установленной на расстоянии 10 метров. Для пистолета Макарова время смены магазина составляет около 2 секунд, а отдельные стрелки делают смену за 1,5 секунды и даже меньше.

Можно рассмотреть два варианта.

1. Магазин пуст, в патроннике нет патрона и затвор на затворной задержке.

2. Патрон в патроннике (в этом случае перезарядка называется тактической).

Предпочтительнее второй вариант. В этом случае нет необходимости делать «лишние» движения.

Теперь остановимся на нескольких важных особенностях перезарядки пистолета. При перезарядке пистолет должен находиться на уровне подбородка. Это позволяет видеть пистолет, мишенную обстановку и поверхность упражнения перед стрелком. Пистолет наклонен, удерживается «сильной» рукой, рукоятка пистолета направлена на подсумок с магазинами, указательный палец не касается спускового крючка. Взгляд стрелка сфокусирован на рукоятке пистолета. «Слабая» рука захватывает магазин из подсумка таким образом, чтобы основание магазина упиралось в ладонь, а указательный палец располагался вдоль магазина. Патроны в магазине располагаются пулями к указательному пальцу. Магазин от подсумка двигается по кратчайшей траектории к окну рукоятки пистолета и вставляется одним сильным и энергичным движением. Нельзя допускать характерную ошибку, когда магазин частично вставляют в рукоятку пистолета, затем отводят руку и уже после этого ударяют ладонью по магазину. Во-первых, тратится дополнительное время на то, чтобы отвести руку. Во-вторых, магазин может выпасть, пока отводится рука.

Подсумки для магазинов надо располагать так, чтобы между магазинами было расстояние, позволяющее удобно захватить магазин рукой.

Обычно стрелок имеет четыре подсумка для магазинов, некоторые стрелки имеют пять подсумков. Надо иметь в виду, что перед соревнованиями (на регистрации), количество и расположение подсумков фиксируется в оружейной карте и не может меняться во время соревнования.

Даже на коротком упражнении необходимо иметь 1-2 запасных магазина, кроме того, из которого будет производиться стрельба. Бывают различные ситуации – поломка магазина или он может случайно выпасть. В этом случае всегда быстрее взять магазин из подсумка, чем поднять упавший (тем более что при падении есть вероятность загрязнения магазина).

Магазины рекомендуется держать в разряженном состоянии, чтобы не «садилась» пружина.

При смене магазина пистолета с кнопкой желательно держать пистолет вертикально (рукояткой вниз), в этом случае магазин не будет задерживаться в рукоятке и под действием силы тяжести выпадет из неё. После того, как «старый» магазин выпадет, пистолет необходимо развернуть рукояткой в сторону подсумков и одним слитным движением вставить новый магазин.



*Магазин от подсумка двигается по кратчайшей траектории к окну рукоятки пистолета и вставляется одним энергичным движением*

Тренировать смену магазина необходимо сначала вхолостую с неснаряженными магазинами, а затем по мере натренированности – со стрельбой по мишеням.

Сначала отрабатывается смена магазина на месте, а затем и в движении. Кроме этого необходимо тренировать смену магазина и в нестандартных ситуациях, например – лёжа.

Во время тренировки смены магазина рекомендую использовать мягкий коврик, чтобы при падении магазины получали меньше механических повреждений и в них не попадала грязь.

Всё сказанное выше в полной мере относится к смене магазинов в карабинах и гладкоствольных ружьях с корбчатым магазином.

#### *Упражнения для смены магазина в пистолете.*

*Стрелок стоит лицом к металлической тарелке диаметром 30 см на расстоянии 10 метров. Производит выстрел, производит смену магазина, затем выстрел, смена магазина и т. д. Производится 20 выстрелов.*

*Стрелок стоит лицом к металлической тарелке диаметром 30 см на расстоянии 10 метров. Производит выстрел, делает шаг в сторону, производит смену магазина, затем выстрел, шаг в другую сторону, смена магазина и т. д. Производится 20 выстрелов со сменой магазина и шагом.*

*Стрелок стоит в боксе «А», лицом к металлической тарелке диаметром 30 см на расстоянии 10 метров. Производит выстрел, перемещается по фронту на три метра в бокс «В», во время движения производит смену магазина, затем выстрел, перемещение в бокс «А» со сменой магазина и т. д. Производится 20 выстрелов со сменой магазина и перемещением из бокса в бокс.*

*Стрелок стоит в боксе «С», лицом к металлической тарелке диаметром 30 см на расстоянии 15 метров. Производит выстрел, перемещается вперёд на три метра в бокс «Д», во время движения производит смену магазина, затем выстрел, безопасно перемещается назад в бокс «С» со сменой магазина и т. д. Производится 20 выстрелов.*

*Стрелок лежит перед металлической тарелкой диаметром 30 см на расстоянии 10 метров. Производит выстрел, производит смену магазина, затем выстрел, смена магазина и т. д. Производится 20 выстрелов.*